

TüNetFaser

Konfigurationsanleitung Internetzugang

Um Ihre bereits vorhandene oder selbst erworbene FRITZ!Box als TüNetFaser-Kund:in einzurichten, finden Sie im Folgenden eine „Schritt für Schritt“-Anleitung. Um Einstellungen vornehmen zu können, müssen Sie ihr Endgerät (PC, Smartphone, Tablet etc.) mit der FRITZ!Box verbinden. Nutzen Sie hierfür bei einem Computer, Mac o.ä. am besten das mitgelieferte Ethernet/LAN Kabel. Alternativ (und bei mobilen Geräten) können Sie Ihr Endgerät via WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.

Folgende Schritte müssen mit einem internetfähigen und mit der FRITZ!Box verbundenen Gerät durchgeführt werden:

1. Rufen Sie Ihren **Browser** auf (z.B. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari etc.)
2. Geben Sie in die Adressleiste Ihres Browsers `http://fritz.box` oder `http://192.168.178.1` oder `http://169.254.1.1` ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der „Enter“-Taste
3. Navigieren Sie im **Menü** zu „**Internet**“ und dann zu dem Unterpunkt „**Zugangsdaten**“.
 - a) Bei Internetanbieter wählen Sie „weitere Internetanbieter“ und „anderer Internetanbieter“. Bei dem Feld „Name“ geben Sie „Stadtwerke Tübingen GmbH“ ein.
 - b) Bei „Anschluss“ wählen Sie „Anschluss an externes Modem oder Router“.
 - c) Bei Betriebsart lassen die den Punkt bei „Internetverbindung selbst aufbauen“.
 - d) Zugangsdaten: In den Feldern Benutzername und Passwort tragen Sie die Daten von Ihrem Zugangsdatenschreiben ein.
 - e) Bei den Verbindungseinstellungen tragen Sie bitte die zu Ihrem Vertrag passenden Downstream und Upstream Werte ein.
Zum Beispiel bei einem TüNetFaser 100:
Downstream 100 Mbit/s | Upstream 10 Mbit/s
4. Bestätigen Sie die Eingaben mit „Übernehmen“.

Wurde alles richtig durchgeführt, wird die Prüfung der Verbindung erfolgreich sein und Ihre FRITZ!Box den Zugang zum Internet erhalten.